

## BikeExchange-Schnittstelle

Dieser Kurzleitfaden beschreibt die Funktion und Einrichtung der Schnittstelle zu BikeExchange.

### Grundfunktion

Die Schnittstelle dient zur **Neuanlage von Fahrzeug- und Zubehörangeboten** und zur **Synchronisierung der Warenverfügbarkeit** auf der Plattform BikeExchange.


Es werden dabei ausgewählte Bestandsdaten für Fahrzeuge und Zubehör übertragen.

### Einrichtung

Bringen Sie zunächst Ihre FTP-Zugangsdaten bei BikeExchange in Erfahrung und erkundigen Sie sich nach einem passenden Tarif.

Anschließend hinterlegen Sie die Zugangsdaten in velo.port unter **EXTRAS >> EINSTELLUNGEN >>**

#### ONLINEKONTEN:



The screenshot shows the 'Veloport Einstellungen' window with the 'Online-Konten' tab selected. Under 'Zugangsdaten verwalten', a list of accounts is shown on the left, with 'BikeExchange' highlighted. The main area contains the following fields:

Mail	
SMS	
velo.pool	
Bikeshops.de	
<b>BikeExchange</b>	Benutzername: testuser
BikeLocal	Passwort: .....
Commerce Connector	Aktiv. <input checked="" type="checkbox"/>

Below the fields is a link: [Weitere Informationen](#)

Sollten Sie die Schnittstelle vorübergehend nicht bedienen wollen, können Sie das Häkchen **AKTIV** entfernen.

### Produktauswahl

Es werden generell nur Produkte berücksichtigt, die Sie entsprechend markiert haben.

Dazu steht Ihnen in der Fahrzeugverwaltung und in der Artikelverwaltung der Reiter **WEBSHOP** zur Verfügung:



The screenshot shows the 'Webshop' tab in the software interface. The 'Online anzeigen auf:' field has a checked checkbox and 'BikeExchange' selected, with a red arrow pointing to it.

Übermittelt werden folgende Daten:

- Fahrzeug-ID/Artikelnummer, Marke, Modell, Ausstattung, Modelljahr, Farbe, Größe, Herstellerartikelnummer, EAN, Preis, Angebotspreis, Lagerbestand

Verkaufte, reservierte oder im Zulauf befindliche Fahrzeuge werden bereits softwareseitig herausgefiltert.

**Achtung: Die Angabe des EAN-Codes ist elementar wichtig für die Verarbeitung durch BikeExchange!**

## Upload

Der Upload kann über *DATEI >> EXPORT >> BIKEEXCHANGE* angestoßen werden.

Nach der Anlaufphase wird der Upload dann automatisiert 1-2 mal täglich stattfinden.